



前置登入

進入系統前須先完成初始化設定，後續才做登入。



進入初始化設定後
需輸入商家代碼、帳號、密碼
輸入完成點選【確定】。

***商家代碼、帳號、密碼於購買授權時提供
如有疑問請洽客服人員**

初始化設定

UUID EF591919-6DB3-4E77-B8BE-3AC528CF09F2

POS名稱 0000

Server IP https://eorder.hamels.com.tw:9920/

門市 復興總店

是否為母機 ☐

發票標籤機 ☐ 啟用

工作站 前台收銀(mCPrint3)

工作站連線方式 USB

自動開啟錢箱 ☐

列印字體大小 紙捲寬 58 mm 標準 ☒ 放大 ☐

收據標籤機 ☐ 啟用

UUID：iPad機碼。(自動帶入)

POS名稱可自行設定及修改。

自動帶入

指定此台POS所屬門市

如有多台平板同時操作印單，可設定一台為母機，機器便只會接收母機的指令，以減少產生卡單之狀況。

初始化設定

收據標籤機 ☐ 啟用

工作站 前台收銀(mCPrint3)

工作站連線方式 USB

自動開啟錢箱 ☐

列印字體大小 紙捲寬 58 mm 標準 ☒ 放大 ☐

廚房標籤機 ☐ 啟用

種類 單一廚房 ☒ 多站廚房自動派印 ☐

工作站 廚房(Pd_S8252X)

工作站連線方式 192.168.100.86 : 9100

自動開啟錢箱 ☐

列印字體大小 紙捲寬 80 mm 標準 ☐ 放大 ☒

儲存

依所需指定標籤機工作站

標籤機工作站選單內容將由購買的授權由客服人員建置。

現場人員操作，商家無須更動。

初始化設定

自動開啟錢箱 ☐

列印字體大小 紙捲寬 58 mm 標準 ☒ 放大 ☐

廚房標籤機 ☐ 啟用

種類 單一廚房 ☒ 多站廚房自動派印 ☐

工作站 廚房(Pd_S8252X)

工作站連線方式 192.168.100.86 : 9100

自動開啟錢箱 ☐

列印字體大小 紙捲寬 80 mm 標準 ☐ 放大 ☒

儲存

MAVERICK

帳號 請輸入帳號

密碼 請輸入密碼

一般點餐 內用訂位

登入 離線作業 體驗版申請

商家名稱 UU餐廳

POS名稱 dong

版本號碼 4.0 (標準版)

設定完成點選【儲存】，便可跳回登入頁。之後輸入帳號、密碼便可進入點餐頁面。

【一般點餐】提供外帶、外送服務。

【內用訂位】提供內用、候位、訂位服務。

【登入】一般登入。

【離線作業】沒網路的情況下則選擇離線作業。註1

【體驗版申請】業務人員提供代碼，後續客服人員會審核申請。

註1：離線作業的資料不會上傳至雲端，也會佔iPad內存空間，後續有選擇【登入】的話，在離線作業間的所有資料則會自動上傳雲端。